


Smart Construction Groupware 2025.5.27(予定)リリース版について



EARTHBRAIN

- Smart Construction Groupwareのアップデートについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程：日本時間 5月27日(火)(予定) 19:00~24:00
(リリース作業中は、一時的にアプリが使えなくなります。)

NO.	機能	概要	詳細
1	フォルダ・ファイル一覧	機能改善です。 上限50GBまでのファイルのアップロード、ダウンロードが可能になりました。	左記のとおり。
2	フォルダ・ファイル一覧	機能削除です。 詳細タブのメモ欄を削除しました。	左記のとおり。
3	フォルダ・ファイル一覧	機能削除です。 テーブルの作成者列を削除しました。	左記のとおり。
4	現場一覧	機能改善です。 現場一覧表示に時間がかかるケースが存在したため、性能改善しました。 ※ライセンスが適用されている現場が多数存在すると表示が遅くなっていた。	左記のとおり。
5	グループ一覧	機能改善です。 グループを削除できるようになりました。 ※所属企業、グループ権限がともにSuperAdminのみ。	左記のとおり。

- Smart Construction Groupwareのアップデートについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程：日本時間 5月27日(火)(予定) 19:00~24:00
(リリース作業中は、一時的にアプリが使えなくなります。)

NO.	機能	概要	詳細
6	ビューア	新規機能追加です。 Microsoft製品（Excel、Powerpoint、Word）のファイルをビューアで閲覧できるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
7	ビューア	機能改善です。 大容量のcsvやtxtファイルをビューア表示すると動作が不安定になるため、ビューア表示に50MBのファイル容量制限を設けました。	左記のとおり。
8	ビューア	新規機能追加です。 wav、mp3のファイルをビューア表示できるようになりました。	左記のとおり。
9	発議	不具合修正です。 承認済み、あるいはコメントがある発議の承認フローをプリセット登録すると承認日、コメントも登録されてしまう課題を解消しました。	左記のとおり。

- Smart Construction Groupwareのアップデートについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程：日本時間 5月27日(火)(予定) 19:00~24:00
(リリース作業中は、一時的にアプリが使えなくなります。)

NO.	機能	概要	詳細
10	電子納品	<p>機能改善です。 電子納品実施後、10分経過したらエラーとしていましたが、登録に数日かかるパターンがあるため、10分でエラー表示の機能は廃止しました。</p> <p>[電子納品登録中] 登録中である旨のメッセージを表示。</p> <p>[電子納品登録後] 登録された旨のメッセージを表示。</p> <p>[エラー] 電子納品保管管理システムから返却されたエラーをもとに表示。</p>	左記のとおり。
11	マウスの操作性改善	<p>機能改善です。 Groupware利用時における、マウス操作での操作性を改善しました。</p>	次ページ以降の説明を参照ください。
12	メンバー関連	<p>機能改善です。 メンバー関連の機能を改善しました。</p>	次ページ以降の説明を参照ください。
13	その他	<p>機能改善、不具合修正です。</p> <ul style="list-style-type: none"> グローバルヘッダーのログを押下するとホーム画面に遷移するようになりました。 パンくずの表記が重複して表示されていたため、修正しました。 メンバー追加時の文言を統一しました。(追加/招待を追加に統一) 	左記のとおり。


- Smart Construction Groupwareのアップデートについて、以下の日程・内容にてリリースを致します。

リリース作業日程：日本時間 5月27日(火)(予定) 19:00~24:00
(リリース作業中は、一時的にアプリが使えなくなります。)

NO.	機能	概要	詳細
14	Groupware ビューア	新機能追加です。 LAZフォーマットの点群が参照可能になりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
15	Groupware ビューア	機能改善です。 未対応バージョン (Version1.2以外) のLASファイルを読み込んだ際にエラーメッセージが表示されるようになりました。	次ページ以降の説明を参照ください。
16	計測	機能修正です。 計測UIを変更しました。	次ページ以降の説明を参照ください。

No6

- Microsoft製品（Excel、Powerpoint、Word）のファイルをビューアで閲覧できるようになりました。



No11

- マウスの操作性を改善しました。

例：フォルダ・ファイル一覧（リスト表示）

20250527 (工事) dev

メンバー(2) 37

ファイル 掲示板 カレンダー 発議書類 電子納品

2件を選択中です

ファイルおよびフォルダを検索

名前	最終更新	最終更新者	サイズ
<input checked="" type="checkbox"/> M0001_02.JPG	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	10.5MB
<input checked="" type="checkbox"/> M0001_03.JPG	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	10.5MB
<input type="checkbox"/> M0004_01.PDF	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	135.2KB
<input type="checkbox"/> M0004_02.JPG	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	10.5MB
<input type="checkbox"/> M0004_03.JPG	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	10.5MB
<input type="checkbox"/> testfile1	2025/05/15	filemanager_v2_test SuperAdmin001	2.4GB
<input type="checkbox"/> 工事書類	2025/05/13	filemanager_v2_test SuperAdmin001	-
<input type="checkbox"/> Groupware	2025/05/13	filemanager_v2_test SuperAdmin001	-

1-12件表示 (全12件) < 1 >

- チェックボックスによる複数選択可能
- テキストリンクをシングルクリックすると配下のフォルダやビューアに遷移
- 行全体をダブルクリックすると配下のフォルダやビューアに遷移
- カーソルが指マークになる

No11

- マウスの操作性を改善しました。

例：フォルダ・ファイル一覧（パネル表示）

The screenshot shows a file management interface for a project named "20250527 (工事) dev". The interface includes a search bar, a list of files and folders, and a selection mechanism. Two items are selected: a folder named "20250527" and a file named "M0001_02.JPG". A red dashed box highlights these two selected items. The interface also shows other files like "M0001_03.JPG" and "M0002_02.JPG".

- チェックボックスによる複数選択可能
- カードをシングルクリックすると、配下のフォルダやビューアに遷移する
- カーソルが指マークになる

No11

- マウスの操作性を改善しました。

例：モーダル関連（関連ファイル）

場所： ファイル管理デモ企業 20250527 (工事) dev (...) ×

i 2件のファイルを選択中

← 20250527 (工事) dev

"20250527 (工事) dev" 内を検索

名前
<input type="checkbox"/> M0001_02.JPG
<input checked="" type="checkbox"/> M0001_03.JPG
<input checked="" type="checkbox"/> M0002_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0002_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0003_01.PDF

- チェックボックスによる複数選択可能
- 行全体をシングルクリックすると選択状態になる
- テキストリンクをシングルクリックすると配下のフォルダに遷移
- カーソルが指マークになる

< 1 / 1 >

キャンセル 関連ファイルに追加

例：モーダル関連（移動）

移動先： ファイル管理デモ企業 20250527 (工事) dev ×

← 20250527 (工事) dev

"20250527 (工事) dev" 内を検索

20250527 >

- テキストリンク、行全体をシングルクリックすると配下のフォルダに遷移
- カーソルが指マークになる

M0002_02.JPG

M0002_03.JPG

M0003_01.PDF

M0003_02.JPG

新規フォルダ キャンセル 移動

No11

- マウスの操作性を改善しました。

例：現場一覧（リスト表示）

現場

すべての企業 現場を検索 + 新規

ステータス: 未着手 進行中 完了 ☰ 目

名前	ステータス	メンバー	ファイル数	保存容量
◎ ファイル管理デモ現場006	▶ 進行中	49	494	102.4GB
◎ ファイル管理V2'テスト現場（受け入れ）	▶ 進行中	22	218	3.7GB
◎ 性能確認用_D ★	▶ 進行中	8	155	3GB
◎ Sprint04確認用	▶ 進行中	15	22	8.9MB
◎ Sprint06確認用	▶ 進行中	18	1109	1.3GB
◎ 0716 リハ確認用	▶ 進行中	3	1065	35.4GB
◎ Sprint07確認用	▶ 進行中	5	3	389.5KB
◎ Sprint09確認用_修正後	▶ 進行中	2	1257	13.1GB
◎ 西村さん確認用	▶ 進行中	2	3	1.7GB
◎ ファイル管理システム ★	▶ 進行中	14	25	1.7GB
◎ ファイル管理システム ★	▶ 進行中	2	4	91.6KB
◎ ファイル管理システム ★	▶ 進行中	7	1308	25.4GB
◎ ファイル管理システム ★	▶ 進行中	6	1274	13.3GB

- 行全体をシングルクリックすると現場配下に遷移する
- オプションエリアは非表示
- カーソルが指マークになる

No12

- メンバー関連の機能を改善しました。

フォルダ・ファイル一覧

20250527 (工事) dev

ファイル 掲示板 カレンダー 発議書類 電子納品

1件を選択中です

ファイルおよびフォルダを検索

名前
<input checked="" type="checkbox"/> M0001_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0001_03.JPG
<input type="checkbox"/> M0002_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0002_03.JPG
<input type="checkbox"/> M0003_01.PDF
<input type="checkbox"/> M0003_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0004_01.PDF
<input type="checkbox"/> M0004_02.JPG
<input type="checkbox"/> M0004_03.JPG
<input type="checkbox"/> testfile1
<input type="checkbox"/> 工事書類
<input type="checkbox"/> Groupware

20250527 (工事) devのメンバー(2)

ユーザーを検索

+ 追加 権限を管理

- filemanager_v2_test SuperAdmin001
ファイル管理デモ企業
SuperAdmin | 現場監督 | 総括監督員
- filemanager_v2_test support
ファイル管理デモ企業
SuperAdmin | 現場監督 | 主任監督員

< 1 >

• メンバーモーダルを新規で機能実装

M0001_02.JPG

メンバー(2) 詳細 関連ファイル

メンバータブを非表示

最終更新者	サイズ
filemanager_v2_test SuperAdmin001	10.5MB

作成	2025/05/15 09:55
作成者	filemanager_v2_test SuperAdmi...
最終更新	2025/05/15 09:55
更新者	filemanager_v2_test SuperAdmi...

No12

- メンバー関連の機能を改善しました。

現場/グループ一覧

現場

すべての企業

ステータス: 未着手 進行中 完了 + 新規

• オプションエリアは非表示

<p>▶ 進行中 限 16</p> <p>◎ 20250318 (工事) dev2</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>11</td><td>164.1MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	11	164.1MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250318 (業務) dev2</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0byte</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	0	0byte	<p>▶ 進行中 限 7</p> <p>◎ 20250318 (工事) dev</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>139</td><td>1.6GB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	139	1.6GB	<p>▶ 進行中 限 9</p> <p>◎ 20250318 (業務) dev</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>52.9MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	7	52.9MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250318 (工事) staging</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>4</td><td>154</td><td>934.5MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	4	154	934.5MB	<p>▶ 進行中 限 1</p> <p>◎ 20250318 (業務) staging</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>3</td><td>63</td><td>414.7MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	3	63	414.7MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ test-delete</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0byte</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	0	0byte	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (工事) dev2</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>44</td><td>1GB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	44	1GB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ matsumoto_TEST 1 2 1 2</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0byte</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	0	0byte
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	11	164.1MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	0	0byte																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	139	1.6GB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	7	52.9MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
4	154	934.5MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
3	63	414.7MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	0	0byte																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	44	1GB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	0	0byte																																																												
<p>▶ 進行中 限 45</p> <p>◎ 20250408_発議データ更...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>14</td><td>223.9MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	14	223.9MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408_発議データ更...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0byte</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	0	0byte	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408_発議データ更...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>14</td><td>23.4MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	14	23.4MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (工事) staging</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>63</td><td>1.6GB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	63	1.6GB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (業務) staging</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>1</td><td>49</td><td>588.6MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	1	49	588.6MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (工事) dev2_3</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>6</td><td>221.9MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	6	221.9MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (工事) stagi...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>111.3MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	4	111.3MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (業務) stagi...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>160MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	4	160MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250408 (工事) stagi...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td>262MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	10	262MB
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	14	223.9MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	0	0byte																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	14	23.4MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	63	1.6GB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
1	49	588.6MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	6	221.9MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	4	111.3MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	4	160MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	10	262MB																																																												
<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250508 (工事) dev2</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>5</td><td>24</td><td>804.7MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	5	24	804.7MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 20250508 (工事) dev2...</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0byte</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	0	0byte	<p>▶ 進行中 限 20</p> <p>◎ 20250508 (工事) dev</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>221.5MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	3	4	221.5MB	<p>▶ 進行中 限 11</p> <p>◎ 20250508 (工事) dev2_1</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>7</td><td>232.3MB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	7	232.3MB	<p>▶ 進行中 限</p> <p>◎ 権限無し</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>50GB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	3	50GB	<p>▶ 進行中 限 29</p> <p>◎ 20250527 (工事) dev</p> <table border="1"> <tr><th>メンバー</th><th>ファイル</th><th>保存容量</th></tr> <tr><td>2</td><td>16</td><td>2.6GB</td></tr> </table>	メンバー	ファイル	保存容量	2	16	2.6GB																					
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
5	24	804.7MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	0	0byte																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
3	4	221.5MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	7	232.3MB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	3	50GB																																																												
メンバー	ファイル	保存容量																																																												
2	16	2.6GB																																																												

151-174件表示 (全174件) < 1 2 3 4 >

No12

- メンバー関連の機能を改善しました。

現場設定

権限無しの設定

- リンクを押下すると、現場配下に遷移する
- ライセンス未適用の場合はメンバーのロール権限非表示

メンバー

名前検索

名前	所属企業	管理種別 <input type="button" value="O"/>	現場権限 <input type="button" value="O"/>	
 filemanager_v2_test SuperAdmin001	ファイル管理デモ企業	SuperAdmin	現場監督	▼ ...
 filemanager_v2_test SuperAdmin002	ファイル管理デモ企業	Staff	作業員(一般)	▼ ...


1-2件表示 (全2件)

- ライセンス未適用の場合は左メニュー非表示

No.14

LAZフォーマットの点群が参照可能になりました。

※Smart Construction Groupwareより点群（LAZ）を表示する場合



LAZ_6670_1.laz

名前

LAZ_6670_1.laz

LAZ_6670_2.laz

LAZ_6670_3.laz

LAZ_6670_4.laz

LAZ_6670_1.laz

処理状況

完了: Lazファイル変換

閉じる

更新する

処理状況

完了: 点群表示の最適化

完了: Lazファイル変換


閉じる

LAZフォーマットの点群が参照可能になりました

No.14

LAZフォーマットの点群が参照可能になりました。

※プロジェクトファイルに点群（LAZ）を追加する場合



ファイル選択

ファイルを選択してください

LAZフォーマットのファイルが
選択できるようになりました

LAZ_6670_1.laz	8.6MB
LAZ_6670_2.laz	6.3MB
LAZ_6670_3.laz	8.5MB

キャンセル **読み込む**

データレイヤーの取り込み

データの種類
点群データ

ファイル選択
LAZ_6670_1.laz

※ ファイルサイズの上限は10GBです

キャンセル **取り込む**

処理状況



完了: 点群表示の最適化
完了: Lazファイル変換

閉じる

LAZフォーマットの点群が
参照可能になりました
※LAZファイルの変換処理に
ついては全頁と同様のため割愛

No.15











未対応バージョン（Version1.2以外）のLASファイルを読み込んだ際にエラーメッセージが表示されるようになりました。



No.16

計測UIを変更しました。

変更後のUIは下記のようになります。

	マークアップテキスト	マークアップエリア	マークアップ線	2点間距離 (複数)	水平距離	高低差	面積体積計測	角度計測
作成中								
作成完了								
Hover								
選択時								
編集時		